

# POST /api/cuentas/{idCuenta}/InformeSolicitudTransferenciaMEP



## Información Resúmen

Ampliar para ver

- [Información Detallada](#)
  - [Sistema: Cuentas](#)
  - [Método: POST](#)
  - [Documento: COMPLETO](#)
  - [EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/InformeSolicitudTransferenciaMEP](#)
  - [Detalle: Solicitar transferencia MEP - Los campos a cargar son similares a la ventana "Movimientos y documentos solicitados", creando un nuevo registro de tipo "Solicitar transferencia MEP"](#)
  - [Campos de request body:](#)
  - [Response / Salida:](#)
  - [Validaciones:](#)
- [Permisos en Hígyrus](#)
  - [Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/InformeSolicitudTransferenciaMEP](#)
  - [Sistema: Cuentas](#)
  - [Nombre: \[API\] Cuentas - Solicitar transferencia MEP](#)
  - [Descripción: Solicitar transferencia MEP](#)
- [Parámetros](#)
  - [Código:](#)
  - [Nombre:](#)
  - [Valor:](#)
  - [Notas:](#)



## Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: POST

Documento: **COMPLETO**

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/InformeSolicitudTransferenciaMEP

Detalle: Solicitar transferencia MEP - Los campos a cargar son similares a la ventana "Movimientos y documentos solicitados", creando un nuevo registro de tipo "Solicitar transferencia MEP"

**Campos de request body:**

Nombre	Requerido	Valor
tipoTransferencia	S	Solo aceptara opciones del tipo MP o TR (Transferencia)
idOperatoriaMEP	S	ID de la operatoria MEP
idCuentaOperativa	N	Cuenta bancaria en la que se deposita la trasferencia informado.
tipoldPersona	S	Tipo de documento de la persona
idPersona	S	Nro. de documento del titular de la cuenta seleccionada.
unidad	S	Moneda de la extracción
cantidad	S	Importe de la extracción realizado
fechaLiquidacion	S	Fecha en la que se realizó la transacción
cbu	S	CBU de la cuenta
observaciones	N	Reservado para BackOffice. No utilizar.
usuario	N	Usuario ya existente en higyus, asociado a la cuenta. Por defecto carga el usuario que realiza la petición.
notas	N	Observación o nota que complemente el registro.

**Ejemplo de Json:**

```
{
  "tipoTransferencia": "string",
  "idOperatoriaMEP": "string",
  "idCuentaOperativa": "string",
  "tipoIdPersona": "string",
  "idPersona": "string",
  "unidad": "string",
  "cantidad": 0,
  "fechaLiquidacion": "string",
  "cbu": "string",
  "observaciones": "string",
  "usuario": "string",
  "notas": "string"
}
```

**Response / Salida:**

Nombre	Valor
higyusId	El valor automático que se genera al ingresar el registro.

**Ejemplo de Json:**

```
{
  "tipoTransferencia": "string",
  "idOperatoriaMEP": "string",
  "idCuentaOperativa": "string",
}
```

```

"tipoIdPersona": "string",
"idPersona": "string",
"unidad": "string",
"cantidad": 0,
"fechaLiquidacion": "string",
"cbu": "string",
"observaciones": "string",
"higyusId": "string",
"usuario": "string",
"notas": "string"
}

```

#### Validaciones:

Código	Mensaje
idCuenta	Son las cuentas dadas de altas en Cuentas > Administración de cuentas.
idPersona	Son las personas titulares en la cuenta cargada anteriormente.
idCuentaOperativa	<p>Las cuentas operativas tienen que estar configuradas en Configuración &gt; Tipos de documento para los documentos de cheques.</p> <p>Además, para que las cuentas operativas sean validas, se necesita que en el menú "Administración de Grupos" este creado el código "SOLTRAEXT" y tenga asociada las cuentas Operativas que se le asignaron al tipo de documento de cheque.</p>
idOperatoriaMEP	<p>ID de la operatoria MEP. Valores posibles: GB2, GB3, GC0, GC1, GC2, GC3, HA0</p> <p>Significado de los valores:</p> <p>GB2 - Merval - TRANSF ENT / Merval.</p> <p>GB3 - Merval - OPERACION TITULOS.</p> <p>GC0 - TRANSF FDOS-ACRED EN CTA BCRA.</p> <p>GC1 - SUSC FDO COM INV/FIDEICOMISOS.</p> <p>GC2 - RESC FDO COM INV/FIDEICOMISOS.</p> <p>GC3 - RENTA Y AMORT DE TITULOS.</p> <p>HA0 - CEDIN - REGISTRO DE ENDOSO.</p>



#### Permisos en Hígyrus

**Nombre:** [API] Cuentas - Solicitar transferencia MEP

**Descripción:** Solicitar transferencia MEP

---



### Parámetros

**Código:**

**Nombre:**

**Valor:**

**Notas:**

---

**www.aunesa.com**  
comercial@aunesa.com  
+54 (341) 4469100  
 aune-sa

**Oficina Central**  
Paraguay 777, Pisos 5 y 8  
Rosario, Santa Fe

**Oficina C.A.B.A.**  
Reconquista 458, Piso 7  
Cap. Fed., Buenos Aires

**Oficina Operativa**  
Mendoza