



Administración de garantías ACyRSA

Documentación funcional

¿Qué está cambiando?

A partir del **18 de agosto de 2026** comienza a operar A3 Clearing y cambia la forma en que se administran las garantías de cauciones. Este documento explica qué cambia, y cómo se opera desde la nueva pantalla.

El cambio principal: las garantías de las cauciones tomadoras dejan de administrarse por operación individual y pasan a gestionarse por cuenta comitente y finalidad (Cauciones \$ / Caucciones U\$S), desde un único lugar: la pantalla Administración de garantías ACyRSA.

Como consecuencia, ya no se integran garantías por operación desde Negociación de órdenes ni mediante el archivo OPGARVIN, y el boleto de la caución muestra las garantías integradas por cuenta/finalidad (no afectadas a la operación).

Las garantías de Rofex pasan a gestionarse a través de la pantalla "Administración de Garantías ACYRSA", tanto para la integración como para la extracción.

¿Qué cambia respecto de antes?

Aspecto	Antes	Ahora (A3 Clearing)
Unidad de garantía	Por operación individual	Por cuenta comitente + finalidad (Cauciones \$ / U\$S)
Dónde se integra / extrae	Negociación de órdenes y archivo OPGARVIN	Únicamente desde la pantalla Administración de garantías ACyRSA
Boleto de la caución	Muestra la garantía afectada a la operación	Muestra la garantía integrada por cuenta / finalidad
Archivo OPGARVIN	Se utilizaba para importar garantías	Deja de utilizarse



¿Qué es esta pantalla?

Es el **punto único de gestión de garantías** del Agente frente a Argentina Clearing y Registro S.A. para las operaciones que se liquidan por el Mercado **A3**. Desde una sola vista, el Agente:

1. **Consulta** la garantía **requerida** y la **integrada**, abierta por cuenta de clearing, finalidad, moneda y comitente
2. **Detecta descubiertos** (cuando lo integrado no alcanza a cubrir lo requerido)
3. **Integra y extrae** garantías, generando en **Hígyrus** los movimientos de cartera, la Nota de Garantía y el asiento contable

¿Para qué sirve?

El Agente necesita...	La pantalla permite...
Saber si está cubierto ante la cámara	Ver Requerido vs. Integrado y el descubierto resaltado en rojo
Aportar o retirar garantía	Integrar / Extraer con los movimientos y el asiento generados automáticamente
Ver márgenes al instante	Consulta en Tiempo Real de requerimientos

¿Cómo utilizarla?

Al hacer clic en **Consultar**, se despliega la grilla con la información del requerido por ACyRSA en garantía, con las siguientes columnas:

- **CCL:** cuenta de compensación y liquidación
- **Finalidad:** finalidad de la garantía (Márgenes, Cauciones \$, etc.)
- **Moneda:** moneda de la garantía
- **Subcuenta en Argentina Clearing:** subcuenta asociada en Argentina Clearing
- **Requerido:** importe requerido por el mercado en garantía



- **Integrado:** valuación de los activos integrados
- **Disponibilidad:** diferencia entre lo integrado y lo requerido; determina el saldo disponible para extraer o el faltante a integrar

El botón "**Expandir**" permite visualizar el detalle del saldo agrupado por CCL, Finalidad, Moneda y Comitente.

Filtro por finalidad: una vez cargados los datos, se habilita un filtro de tabla (ubicado junto al botón "**Ver estado de instrucciones**") que permite enfocar la vista en una finalidad puntual.

Código de color: los importes de Disponibilidad negativos (descubierto: la garantía integrada no alcanza a cubrir lo requerido) se resaltan, para identificar de inmediato dónde es necesario integrar más garantía.

En resumen: concilia la posición de garantías de Hígyrus con la de ACyRSA y dispara/monitorea la comunicación de movimientos hacia la cámara. Con A3 Clearing las garantías de cauciones dejan de administrarse por operación individual y pasan a gestionarse por cuenta comitente + finalidad (Cauciones \$ / Caucciones U\$S). Como consecuencia, esta pantalla es el único punto de integración/extracción de garantías para cauciones tomadoras A3.

Paso a paso

El circuito habitual de trabajo desde la pantalla es el siguiente:

- 1. Consultar la posición.** Revisar, por cuenta de clearing, finalidad, moneda y comitente, cuánta garantía es Requerida y cuánta posee integrada.
- 2. Detectar descubiertos.** La pantalla resalta en rojo los casos en que lo integrado no alcanza a cubrir lo requerido.
- 3. Integrar o extraer garantía.** Al integrar o extraer, HIGYRUS genera automáticamente los movimientos de portafolio, la Nota de Garantía y el asiento contable. Como así también los movimientos de títulos.



Horarios y cortes

Tené en cuenta los siguientes momentos de la rueda:

Momento	Qué aplica
Durante la rueda (antes de las 17 horas)	El Agente debe utilizar la referencia de la "Disponibilidad intrarueda" para determinar cuánto se puede retirar
Cierre de la rueda (desde las 17 horas)	Se utiliza el "Balance neto integrado" para determinar cuánto se puede retirar
Versión AN / AP (ALyC Integral)	Tiene un horario de parametrizable por el ALyC I., que puede determinarse conforme a las distintas finalidades

Modo Tiempo Real

Al tildar la opción **"Tiempo real"**, la consulta deja de utilizar la fecha de cierre y obtiene los márgenes vigentes al instante desde A3 Mercados. El resultado se muestra con la misma estructura de grilla que la consulta habitual abierta por cuenta de compensación, finalidad, moneda y cuenta comitente e incorpora las columnas descriptas más abajo. Sobre ese resultado, el operador puede extraer o integrar garantías en función de los saldos del momento.

De esta manera, el operador puede monitorear la cobertura de garantías durante la rueda y operar sobre datos actuales, sin esperar al cierre del día.

Seguridad: la visualización y utilización del check **"Tiempo real"** se controla mediante el permiso **"Gestión bursátil | Filtro Tiempo real - Garantías ACyRSA"**, configurable desde la pantalla **Administración de roles**.

Columnas de la grilla:

En el modo **Tiempo Real**, las columnas de disponibilidad cambian respecto de la consulta habitual:

- La columna que hoy se llama "Disponibilidad" pasa a llamarse **"Disponibilidad intrarueda"** (lo que la cuenta puede retirar durante la rueda)



- Se agrega una columna nueva al final, "**Balance neto integrado**" (el balance neto de la cuenta que puede retirar al final de la rueda)
- Las columnas "**Requerido**" e "**Integrado**" mantienen su nombre
- La grilla queda así, de izquierda a derecha: **Requerido - Integrado - Disponibilidad intrarueda - Balance neto integrado**

Estos cambios de columnas aplican solo al modo Tiempo Real; con la opción destildada, la pantalla mantiene el comportamiento de consulta por fecha de cierre.

Extracciones e integraciones de garantías

Desde los botones "**Extraer**" e "**Integrar**" se registra la operación **Registrar garantía en ACSA**, la cual se compone de tres pasos:

1. **Datos:** carga de los campos de la instrucción (detallados a continuación)
2. **Cálculos:** vista previa de lo registrado
3. **Guardado:** se visualiza el boleto final y la nota de garantía con los movimientos de portafolio y los asientos contables generados

Extracción de garantías

Al hacer clic en "**Extraer**" se despliegan los siguientes campos (los marcados con * son obligatorios):

- **Fecha ***: fecha de la operación. Por defecto se completa con la fecha del día. Al modificarla, se recargan los instrumentos disponibles
- **Fideicomiso de garantía ***: desplegable con los fideicomisos de garantía definidos para el Mercado. Se deberá seleccionar el fideicomiso que corresponda a la información real de fondos a cubrir en ACSA



- **Finalidad ***: Desplegable con la lista de finalidades disponibles (Márgenes, Cauciones \$, Inicial FGIMC, etc.)
- **Cuenta de clearing ***: desplegable con las cuentas de liquidación CCL dadas de alta en el sistema
- **Cuenta ***: desplegable con las cuentas comitentes/propias activas (uso ACCUS). Al seleccionarla, se recalculan la subcuenta y el saldo disponible
- **Subcuenta ***: Se completa automáticamente a partir de la Cuenta y la Cuenta de clearing seleccionadas. No es editable
- **Cuenta depositaria origen ***: desplegable con las cuentas depositarias habilitadas en ACSA desde las cuales se extraen los activos
- **Vencimiento**: campo de ingreso libre, para instrumentos que lo requieran
- **Plazo fijo/Nota**: campo de ingreso libre, para identificar el plazo fijo o nota asociada
- **Destino ***: lugar en el cual se depositarán los activos extraídos
- **Moneda Fideicomiso ***: moneda del fideicomiso. Llega precargada según el fideicomiso seleccionado
- **Depositaria de destino ***: desplegable con las cuentas depositarias propias del Agente hacia las cuales se transfieren los activos extraídos
- **Grilla de activos**: la grilla de activos permite cargar más de un instrumento en la misma operación, en lugar de repetir toda la carga por cada especie, se agrega una fila por instrumento

Cada fila de la grilla contiene los siguientes campos:

- **Instrumento ***: desplegable con los activos disponibles para integrar, según la Cuenta y la Fecha seleccionadas en la cabecera, y considerando los códigos habilitados por ACSA en el portafolio del comitente. El listado se filtra según el origen elegido: si es Local, solo se muestran monedas (por ejemplo, ARS); para cualquier otro origen, solo se muestran especies. No se puede seleccionar el mismo instrumento en más de una fila. Al elegirlo se completan automáticamente el



Precio, el Aforo y el Precio aforado; si es un Fondo Común de Inversión (FCI), además se habilitan los campos del cuotapartista

- **Cantidad ***: cantidad del instrumento a integrar. Se ingresa manualmente y se valida contra el saldo Disponible de la especie
- **Precio**: precio del instrumento informado por A3 (Mercado/ACSA). Se completa solo al elegir el Instrumento y no puede modificarse
- **Aforo (%)**: porcentaje de aforo que A3 aplica a ese instrumento según la finalidad de la garantía. Se completa solo y no puede modificarse. Cuando el instrumento es una moneda (por ejemplo, ARS), el aforo siempre es del 100%
- **Precio aforado ***: resultado de aplicar el Aforo al Precio ($\text{Precio} \times \text{Aforo } \%$). Se calcula automáticamente a partir del instrumento elegido y no puede modificarse. Corresponde al precio informado por ACSA con el aforo aplicado
- **Disponible**: saldo disponible de la especie para la Cuenta y Fecha seleccionadas. Se muestra a modo informativo, para poder compararlo con la Cantidad a cargar
- **Cuotapartista**: número de cuotapartista del Fondo Común de Inversión. Solo se habilita cuando el instrumento de la fila es un FCI; se ingresa manualmente y puede ser distinto en cada fila FCI
- **Denominación del cuotapartista**: nombre del cuotapartista. Solo se habilita en filas con instrumento FCI. Se precarga con el titular de la Cuenta y puede editarse si corresponde informar a otra persona
- **CUIT/CUIL del cuotapartista**: número de CUIT o CUIL del cuotapartista. Solo se habilita en filas con instrumento FCI. Se precarga con el CUIT/CUIL del titular de la Cuenta y puede editarse si corresponde informar a otra persona

Importante: por cada instrumento cargado en la grilla se registra una instrucción individual, junto con su correspondiente operación **Registrar garantías en ACSA**, para su posterior envío a A3



Integración de garantías

Al hacer clic en “**Integrar**” se despliegan los siguientes campos (los marcados con * son obligatorios):

- **Fecha ***: fecha de la operación. Por defecto se completa con la fecha del día. Al modificarla, se recargan los instrumentos disponibles
- **Fideicomiso de garantía ***: desplegable con los fideicomisos de garantía (mismas opciones listadas para Extracción de garantías)
- **Finalidad ***: desplegable con la lista de finalidades disponibles (Márgenes, Cauciones \$, Inicial FGIMC, etc.)
- **Cuenta de clearing ***: desplegable con las cuentas de liquidación CCL dadas de alta en el sistema
- **Cuenta ***: desplegable con las cuentas comitentes/propias activas (uso ACCUS). Al seleccionarla, se recalculan la subcuenta y el saldo disponible
- **Subcuenta ***: se completa automáticamente a partir de la Cuenta y la Cuenta de clearing seleccionadas. No es editable
- **Cuenta depositaria ***: desplegable con las cuentas depositarias habilitadas en ACSA, obtenidas del servicio del Mercado
- **Vencimiento**: campo de ingreso libre, para instrumentos que lo requieran (ej.: plazos fijos)



- **Plazo fijo/Nota:** campo de ingreso libre, para identificar el plazo fijo o nota asociada
- **Origen *:** lugar desde el cual se extraen los activos que serán integrados en garantía. Al seleccionarla se recalcula el saldo disponible
- **Moneda Fideicomiso *:** moneda del fideicomiso. Llega precargada según el fideicomiso seleccionado
- **Depositaria de origen *:** desplegable con las cuentas depositarias propias del agente, obtenidas del servicio del Mercado
- **Grilla de activos:** la grilla de activos permite cargar más de un instrumento en la misma operación. Su funcionamiento es equivalente al utilizado en la operación de **Extracción**, con la diferencia de que, en este caso, el sistema valida el saldo disponible de cada especie en el portafolio que se desea integrar antes de permitir su selección

INSTRUMENTO	CANTIDAD	PRECIO	AFORO (%)	PRECIO AFOREADO	DISPONIBLE	CUOTAPARTISTA	DENOMINACIÓN DEL CUOTAPARTISTA	CUIT/CUIL DEL CUOTAPARTISTA
009921) AL30 - BONO REP. ARGENTINA USD		80497.6772	85	68423.02562				

Paso Cálculos y Guardado

Una vez completados los datos, el paso **Cálculos** presenta una vista previa de lo registrado, permitiendo verificar la información antes de confirmar. Finalmente, en el paso **Guardado**, se visualiza el boleto final junto con la nota de garantía, incluyendo los movimientos de portafolio y los asientos contables generados por la operación.

Al guardar, el sistema registra una operación **Registrar Garantías en ACSA 1.0** por cada instrumento, cuya información será "**Integración de garantías ACSA**" o "**Extracción de garantías ACSA**" según la instrucción registrada.